



راهنمای نصب درایور USB سیستم موزن دیجیتال پارسا سری X64

مرحله اول:

جهت نصب درایور USB سیستم موزن دیجیتال پارسا ابتدا بایستی کابل USB دستگاه را از رایانه جدا نمائید و اگر نرم افزار را اجرا نموده اید آن را ببندید. سپس نسخه درایور موجود روی سیستم خود را توسط نرم افزار old driver uninstaller.exe پاک نمائید. برای این منظور مطابق تصویر زیر ابتدا کلید Add و سپس کلید Remove Devices را کلیک نمائید و پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ؛ نرم افزار را ببندید.



مرحله اول: کلیک بر روی دکمه Add




مرحله دوم: کلیک بر روی دکمه Remove Devices

ممکن است در این مرحله به شما پیغام دهد که نسخه قدیمی این درایور روی سیستم شما یافت نشد و یا اینکه پیغام دهد تمامی نسخه های قدیمی با موفقیت از روی سیستم شما پاک شدند. پس از پاک شدن درایور قبلی در حالی که فلش مموری دستگاه در قسمت مربوطه قرار داده اید آن را روشن نموده و کابل USB آن را به سیستم مودن دیجیتال و همچنین رایانه خود متصل نمائید.


مرحله دوم:


حال چنانچه پنجره نصب درایور برای شما به صورت خودکار آورده شد از ادامه مطالب مرحله سوم به بعد شروع نمائید و چنانچه پنجره شناخت خودکار USB برای شما باز نشد ابتدا مراحل زیر را بایستی انجام دهید تا به مرحله سوم برسید.

برای نصب درایور های جدید بایستی به قسمت Device Manager ویندوز خود مراجعه نمائید. چنانچه از ویندوز 7 استفاده می کنید عبارت مذکور را در قسمت RUN تایپ نمائید تا قسمت مربوطه برای شما آورده شود و اگر از ویندوز XP استفاده می کنید روی آیکون My Computer راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب نمائید. سپس در پنجره باز شده روی قسمت Hardware کلیک کرده و سپس دکمه Device Manager را کلیک نمائید:



حال یک پنجره جدید برای شما گشوده می شود که لیست تمامی سخت افزار های موجود در رایانه شما در آن مشاهده می شود. یک آیکن علامت سوال زرد بایستی وجود داشته باشد که بیانگر سخت افزار های بدون درایور رایانه شما می باشد. درگاه USB سیستم شما با نام های "USB Serial Port" و یا "USB Serial Converter" و یا "سیستم مودن دیجیتال" شناسائی خواهد شد. نام های دیگر مربوط به سخت افزار های دیگر می باشد. تصویر زیر مربوط به پنجره Device Manager در ویندوز XP می باشد:






حال بایستی روی گزینه مربوط به سیستم مودن دیجیتال راست کلیک نمائید و گزینه Update Driver را انتخاب نمائید. پنجره زیر به شما نشان داده خواهد شد. سایر مراحل را همانند تصاویر ارائه شده دنبال نمائید تا درایور سیستم مودن دیجیتال روی رایانه شما نصب و قابل استفاده شود.


مرحله سوم:





پس از انجام این عمل و در برخی از نسخه های ویندوز گزارش شده است که یک بار دیگر از مرحله Device Manager به بعد باید این عمل انجام شود. در برخی از نسخه ها هم پنجره نصب درایور مجدداً و به صورت خودکار باز می شود.

پس از پایان مرحله سوم؛ رایانه را ریستارت نمایید و پس از بالا آمدن ویندوز؛ نرم افزار را اجرا نمایید. پس از گذشت مدتی کوتاه دایره قرمز رنگ روی نرم افزار به رنگ سبز در می آید:



در این حالت نرم افزار آماده استفاده می باشد. در صورتی که احساس می کنید از انجام مراحل فوق مطمئن نیستید می توانید از یک نفر که در امور رایانه ای کارشناس باشد کمک بگیرید.